

Kurzanleitung

Artikel pflegen am Touch-Client

WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT

Kundendokument Hauri AG · Deutsch (de-DE)

Artikel suchen, ansehen, ändern, spontan anlegen und einem Boxtyp zuordnen – direkt am LOGIMAT

Hauri AG · Schulung 19.10.2026 · Marek Sobona, SSI SCHÄFER

LOGIMAT

SSI SCHÄFER

V 1.0 · 19.10.2026

WAMAS

SSI SCHÄFER

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument.....	3
2 Übersicht der Touch-Dialoge.....	4
3 Artikel suchen und ansehen (LM007).....	5
4 Artikel ändern (LM011).....	6
5 Artikel spontan anlegen (LM041).....	7
6 Artikel einem Boxtyp zuordnen (LM012).....	8
7 Stolperfallen.....	9
8 Praxisbeispiel.....	10
9 Quellenverzeichnis.....	11

1 Über dieses Dokument

Diese Kurzanleitung zeigt, wie Artikeldaten **am Touch-Client** des LOGIMAT gesucht, angesehen und ergänzt werden. Die grosse Artikelpflege (viele Artikel, Einheiten, Warengruppe) erfolgt im Desktop-Client bzw. per Excel-Import (siehe **Administratoranleitung** und **Artikel importieren**).

Wer darf Artikel anlegen?

Bei der Hauri AG kommen die Artikel aus der Excel-Liste (Import). Neue Artikel am Touch-Client nur **nach Absprache mit Marcel** anlegen, damit keine doppelten oder falsch geschriebenen Nummern entstehen. Artikelnummer = **Hersteller-Nr.**

Vor Ort prüfen

Die Touch-Dialoge LM007, LM011 und LM041 sind im Handbuch beschrieben, aber auf dem SSI-Testsystem noch nicht mit Bildschirmfotos belegt. Masken und Feldnamen bei der Schulung am Hauri-System gemeinsam prüfen; Bildschirmfotos dort aufnehmen.

Merkmal	Angabe
Titel	Artikel pflegen am Touch-Client
Produkt / Release	WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT
Dokumentversion	1.0
Stand	19.10.2026
Autor	Marek Sobona, SSI SCHÄFER
Zielgruppe	Bediener und Key-User der Hauri AG (Alex Mittag, Marcel, Damian)
Grundlage	Benutzerhandbuch 2.7 (deDE), User Manual 2.8 (enUS), Know-how LOGIMAT-Bedienung (live verifiziert 17.10.2026)

2 Übersicht der Touch-Dialoge

Dialog	Aufruf	Wofür
Übersicht Artikel (LM007)	Menüleiste Tools anzeigen → Übersicht Artikel	Artikel suchen (max. 50 Treffer), Artikeletikett drucken
Artikel pflegen (LM011)	in LM007 Artikel wählen	Artikeldaten ansehen und ändern, Reiter Verpackungsversion und Artikelzuordnung
Neuen Artikel anlegen (LM041)	Icon Artikel anlegen in der Artikelsuche (z. B. in LM002)	Schnellanlage eines fehlenden Artikels
Boxtypen zuordnen (LM012)	aus LM011 (Verpackungsversion) oder automatisch beim Einlagern	Artikel ↔ Boxtyp, Höchstmenge
Artikelzuordnung aufheben (LM043)	Icon in LM002	Artikel von einer Box lösen

Tab. 1: Touch-Dialoge für Artikel

Quelle: KH-L Kap. 1.3, 3.2; SCH-B Kap. 4

3 Artikel suchen und ansehen (LM007)

1. Am Touch-Client anmelden (siehe **Benutzeranleitung**, Kapitel 3).
2. In der Menüleiste **Tools anzeigen** antippen → **Übersicht Artikel** (LM007).
3. Artikelnummer (Hersteller-Nr.) oder einen Teil davon eingeben. Platzhalter * oder % sind erlaubt, z. B. 301.*.
4. **Suchen** antippen. Es werden höchstens 50 Treffer angezeigt; bei mehr Treffern die Suche genauer machen.
5. Artikel antippen, um ihn in **Artikel pflegen** (LM011) zu öffnen.



Abb. 1: Übersicht Artikel (LM007) am Touch-Client – Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen)

Bestand ansehen

Den **Bestand** eines Artikels zeigt am schnellsten **Übersicht Tablare** (LM040) → Artikelsuche, oder am Desktop **Übersicht Bestandsobjekte** (SM022). Siehe Benutzeranleitung Kapitel 7.

Zone ZONEAI SSI LOGIMAT A21 Opening 17.10.2020 14:36

WAMAS

LM040 | Übersicht WAMAS Lift & Store

Übersicht Tablare | Übersicht Aufträge | Übersicht Vorlagen | Übersicht Kommissionierungslagen

Suchkriterien

Tablare: Artikel TEST_WD_ART_06
TEST_WD_ART_06 | Zylinderschraube DIN 912 M8x30 12.9 | PCS

Suche in Ergebnis

	SSi LOGIMAT...	Tablarnum...	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung 2	Menge	Freie Kapazi...	# Boxen
1	A2		5 TEST_WD_ART_06	Zylinderschraube DIN 912...	ARFISA, ISO 4762 Innense...	30 PCS	0	1

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 + -

Abb. 2: Bestand eines Artikels über die Artikelsuche in LM040 prüfen (SSI-Testsystem) (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8)

Quelle: SCH-B Kap. 4 (LM007, 50 Treffer); KH-L Kap. 3.2 (Tools anzeigen → LM007); Dokumente drucken (Artikeletikett LM007)

4 Artikel ändern (LM011)

- 1. Artikel in LM007 öffnen → **Artikel pflegen** (LM011).
- 2. Felder ändern, z. B. Bezeichnung, Gewicht, Abmessungen. Feld mit **Tab** bzw. Antippen eines anderen Felds verlassen.
- 3. **Speichern** antippen.

Reiter	Inhalt	Beleg
Verpackungsversion	Mengeneinheit des Artikels; Icon Boxtypen zuordnen → LM012	BH28 5.1.2
Artikelzuordnung (LM104)	Zuordnungsmodus beim Leeren einer Box: FIXED / FLOAT / STANDARD	BH28 5.1.4
weitere Reiter	[vor Ort prüfen]	–

Tab. 2: Reiter in LM011



Abb. 3: Artikel pflegen (LM011) am Touch-Client – Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen)

Nicht ändern

Artikelnummer, **Klient** und **Variante** sind der Schlüssel des Artikels. Nicht ändern. Bei einem Tippfehler in der Artikelnummer: Marcel informieren (Artikel im Desktop-Client prüfen).

Quelle: KH-L Kap. 3.2–3.3; MEA Kap. 5.3

5 Artikel spontan anlegen (LM041)

Nur nach Absprache, z. B. wenn ein neuer Artikel geliefert wird, der noch nicht in WAMAS ist.

1. Am Tablar (LM002) die Box wählen und in der Artikelsuche das Icon **Artikel anlegen** antippen. **Neuen Artikel anlegen** (LM041) öffnet sich.
2. **Artikelnummer** (= Hersteller-Nr., genau wie auf der Verpackung bzw. Lieferschein) und **Basismengeneinheit** (bei der Hauri AG in der Regel PCS) eingeben.
3. Falls bekannt: **Bruttogewicht, Länge, Breite, Höhe. Grosser Artikel** nur für Teile ohne Box.
4. Über **Mehr** weitere Daten in **Artikel pflegen** (LM011) ergänzen oder direkt **Speichern**.
5. Danach den Artikel der Box zuordnen und einlagern (Benutzeranleitung Kapitel 5).



Abb. 4: Neuen Artikel anlegen (LM041) – Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen)

Vor Ort prüfen: Bezeichnung und Warengruppe

Ob LM041 ein Feld für Bezeichnung und Warengruppe (STANDARD) hat, ist nicht belegt. Nach der Anlage den Artikel im Desktop-Client (MD001) prüfen und die Bezeichnung ergänzen.

Quelle: MEA Kap. 5.3 (BH27 5.6.1, S. 74); KH-L Kap. 1.3 (BH28 S. 68–69)

6 Artikel einem Boxtyp zuordnen (LM012)

Ein Artikel kann nur in eine Box eingelagert werden, die ihm zugeordnet ist. Die Zuordnung zu einem **Boxtyp** legt dabei **keine** Box an – Boxen entstehen nur im Tablarlayouteditor (siehe **Boxen kreieren**).

1. LM011 → Reiter **Verpackungsversion** → Verpackungsversion wählen → Icon **Boxtypen zuordnen**.
2. In **Boxtypen zuordnen** (LM012) eine Boxtyp-Zeile markieren, **Zugeordnet** aktivieren.
3. **Max. Artikel in Box** eingeben (wie viele Stück passen in die Box) oder **Unbegrenzt** aktivieren.
4. **Speichern**.

Meldung	Bedeutung	Was tun?
„Box muss ausgewählt werden.“	keine Boxtyp-Zeile markiert	Zeile antippen
Boxtyp zeigt „(Leer: 0)“	keine freie Box dieses Typs	Box im Tablarlayout anlegen
„Es wurde kein Tablar gefunden.“	kein Tablar mit freier passender Box	Box anlegen (Boxen kreieren)

Tab. 3: Meldungen in LM012 (live auf dem SSI-Testsystem)

Quelle: KH-L Kap. 2.4, 3.2, 9 (LIVE TLOG 06:55)

7 Stolperfallen

- Artikelnummer mit Leerzeichen oder anderer Schreibweise angelegt (z. B. 301.2.1 statt 301.2.01) → zweiter Artikel, Bestand verteilt sich.
- Einheit PAAR, M, GAR gewählt, obwohl sie noch nicht freigegeben ist → nur PCS verwenden, bis Marcel die Einheiten bestätigt.
- LM012 gespeichert und erwartet, dass eine Box entsteht → nein, Box im Tablarlayouteditor anlegen.
- Artikel am Touch-Client angelegt, der in der nächsten Excel-Importdatei ebenfalls steht → Import aktualisiert den Artikel; Bezeichnung kann sich ändern **[vor Ort prüfen]**.

8 Praxisbeispiel

Artikel 101.2.01 suchen und Höchstmenge setzen: Tools anzeigen → LM007 → 101.2.01 → Suchen → Artikel antippen → LM011 Reiter Verpackungsversion → Boxtypen zuordnen → Boxtyp markieren, Zugeordnet, Max. Artikel in Box 50 → Speichern.

9 Quellenverzeichnis

Kürzel	Dokument
KH-L	Know-how LOGIMAT-Bedienung Touch-Client, Stand 17.10.2026
SCH-B	SSI-Schulungsunterlage Benutzer v1.0
MEA	Anleitung Manuell Ein- und Auslagern (anleitungen/Manuell_Ein_Auslagern)
BH27 / BH28	Benutzerhandbuch 2.7 (deDE) / User Manual 2.8 (enUS)

Tab. 4: Quellen