

Aufgabenliste

Screenshots nachliefern

WAMAS Lift & Store 2.7

Standard · Deutsch (de-DE)

Aufgabenliste fehlender Bildschirmfotos für die WAMAS-Lift-&-Store-Anleitungen

Marek, SSI SCHÄFER

LOGIMAT

SSI SCHÄFER

WAMAS®

SSI SCHÄFER

V 1.0 · 15.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über diese Liste.....	4
1.1 Zweck.....	4
1.2 So lieferst du die Screenshots.....	4
1.3 Dokumentinformationen.....	4
2 Top 10 nach Priorität.....	5
3 Artikel anlegen/importieren.....	6
4 Dokumente drucken (Kunde).....	7
5 Manuell ein-/auslagern.....	8
6 LE, Kubaturen, Zielplätze.....	9
7 Zielplätze.....	10

1 Über diese Liste

1.1 Zweck

Die Liste sammelt alle Bildschirmfotos, die in den Anleitungen noch fehlen: die offenen Platzhalter im How-to Zielplätze (S1–S21 ohne S6) sowie die Dialoge, die in den Kundenanleitungen Artikel anlegen/importieren, Dokumente drucken, Manuell ein-/auslagern und im How-to LE/Kubaturen beschrieben, aber noch nicht bebildert sind. Insgesamt **65 Aufgaben**: 19 hoch, 27 mittel, 19 niedrig.

1.2 So lieferst du die Screenshots

1. Ordner C:\Dev\Anleitungen_Screenshots\ verwenden (ist angelegt; sonst bitte anlegen).
2. Screenshot im Live- bzw. Testsystem aufnehmen, möglichst **deutsche Oberfläche** und Release 2.7, ohne echte Kundendaten (oder anonymisiert).
3. Datei **genau wie in Spalte „Zieldateiname“** benennen (PNG) und in den Ordner legen.
4. Kurz Bescheid geben: Ich baue die Bilder dann an den genannten Stellen ein, ersetze die Platzhalter und erstelle die nächste Version der jeweiligen Anleitung.

Weitere Quellen

Die Präsentationen **Product_Combination_Training_REG_SE_20220721.pptx** und **LogiMat Facts.pptx** können ebenfalls ausgewertet werden, sobald sie in OneDrive auf „Immer auf diesem Gerät beibehalten“ gesetzt sind (derzeit nur online verfügbar).

Bereits erledigt

Aus dem SSI Sales-Tool (englische Oberfläche, Release nicht angegeben) wurden eingebaut: Manuell ein-/auslagern v1.1 (10 Bilder), LE/Kubaturen v1.2 (5 Bilder), Zielplätze v1.2 (Platzhalter S6).

1.3 Dokumentinformationen

Merkmal	Angabe
Titel	Screenshots nachliefern
Produkt / Release	WAMAS Lift & Store 2.7
Dokumentversion	1.0
Stand	15.10.2026
Autor	Marek, SSI SCHÄFER
Zielgruppe	Marek (intern), Dokumentation
Grundlage	Screenshot-Listen und Platzhalter der Anleitungen (Stand 15.10.2026), SSI Sales-Tool v5

Version	Datum	Änderung
1.0	15.10.2026	Erstausgabe

Tab. 1: Änderungshistorie

2 Top 10 nach Priorität

ID	Anleitung	Dialog	Zieldateiname
ART_01	Artikel anlegen/importieren	MD002 Registerkarte Artikel	ART_01_MD002_Artikel.png
ART_02	Artikel anlegen/importieren	MD002 Registerkarte Verpackungsversion	ART_02_MD002_Verpackungsversion.png
ART_07	Artikel anlegen/importieren	LM041 Neuen Artikel anlegen	ART_07_LM041_Schnellanlage.png
ART_10	Artikel anlegen/importieren	LM161	ART_10_LM161_Zuordnungsprofil.png
ART_11	Artikel anlegen/importieren	LM163	ART_11_LM163_Import.png
ART_12	Artikel anlegen/importieren	DI002 / DI014	ART_12_DI002_DI014_Importergebnis.png
DRU_01	Dokumente drucken (Kunde)	RM011 Drucker	DRU_01_RM011_Drucker.png
DRU_02	Dokumente drucken (Kunde)	RM017 Druckerortzuordnung	DRU_02_RM017_Druckerort.png
DRU_03	Dokumente drucken (Kunde)	RM010 Dokumenttypkonfiguration-Zuordnung	DRU_03_RM010_Zuordnung.png
DRU_04	Dokumente drucken (Kunde)	WH004 Kontextmenü / RM001	DRU_04_WH004_RM001_Drucken.png

Tab. 2: Top 10

3 Artikel anlegen/importieren

ID	Kapitel	Dialog	Client	Was sichtbar	Prio	Status	Datei
ART_01	4.2 Registerkarte „Artikel“	MD002 Registerkarte Artikel	Desktop	Neuer Artikel mit Pflichtfeldern (Klient, Artikelnummer, Bezeichnung, BME) ausgefüllt	hoch	offen	ART_01_MD002_Artikel.png
ART_02	4.3.1 Verpackungsversion	MD002 Registerkarte Verpackungsversion	Desktop	Verpackungsversion mit Mengeneinheiten, Abmessungen, Gewicht	hoch	offen	ART_02_MD002_Verpackungsversion.png
ART_03	4.5 Barcodes, EAN/GTIN	MD002 Barcode/Alias	Desktop	EAN/GTIN je Verpackungsstufe, Artikel-Alias	mittel	offen	ART_03_MD002_BarcodeAlias.png
ART_04	4.8 Registerkarte „WLS Artikel“	MD002 Registerkarte WLS Artikel	Desktop	Zuordnungsmodus, Großer Artikel, Boxtyp-relevante Felder	mittel	offen	ART_04_MD002_WLS_Artikel.png
ART_05	4.10 Boxtyp-Zuordnung	LM012 Boxtypen zuordnen	Touch	Boxtyp gewählt, Max. Artikel in Box / Unbegrenzt	mittel	offen	ART_05_LM012_Boxtypen.png
ART_06	5.1 Artikel pflegen	LM007 / LM011	Touch	Artikelsuche LM007 und Pflegemaske LM011	mittel	offen	ART_06_LM007_LM011.png
ART_07	5.2 Schnellanlage	LM041 Neuen Artikel anlegen	Touch	Felder Artikelnummer, BME, Großer Artikel, Gewicht, L/B/H	hoch	offen	ART_07_LM041_Schnellanlage.png
ART_08	7.1 Arteketikett am Desktop	MD001 Kontextmenü Drucken / RM001	Desktop	Kontextmenü mit Druckeintrag und Druckdialog	mittel	offen	ART_08_MD001_RM001_Etikett.png
ART_09	7.2 Arteketikett am Touch-Client	WH004 Kontextmenü / LM101	Touch	Druckaufruf für Arteketikett am Touch-Client	niedrig	offen	ART_09_WH004_Touch_Etikett.png
ART_10	8.3.1 Zuordnungsprofil (2.8)	LM161	Desktop	Zuordnungsprofil: Excel-Spalte ↔ Artikelfeld	hoch	offen	ART_10_LM161_Zuordnungsprofil.png
ART_11	8.3.3 Import durchführen (2.8)	LM163	Desktop	Importdialog mit gewähltem Profil und Datei	hoch	offen	ART_11_LM163_Import.png
ART_12	8.6 Importergebnis prüfen	DI002 / DI014	Desktop	Eingehende Systempartnernachricht mit Status und Fehlertext	hoch	offen	ART_12_DI002_DI014_Importergebnis.png
ART_13	4.6 Artikelbilder	MD001 Artikelbilder laden → LM114	Desktop	Sammel-Upload: Verzeichnis, Klient, Variante	niedrig	offen	ART_13_LM114_Artikelbilder.png
ART_14	3.4 Berechtigungen	UM004	Desktop	Rolle mit Rechten für Artikelpflege und Import	niedrig	offen	ART_14_UM004_Rechte.png

Tab. 3: Aufgaben Artikel anlegen/importieren

4 Dokumente drucken (Kunde)

ID	Kapitel	Dialog	Client	Was sichtbar	Prio	Status	Datei
DRU_01	4.4 Drucker anlegen	RM011 Drucker	Desktop	Drucker mit Druckertyp, Drucksystem-ID (IP), Reihenfolge	hoch	offen	DRU_01_RM011_Drucker.png
DRU_02	4.5 Drucker zuordnen	RM017 Druckerortzuordnung	Desktop	Zuordnung Drucker ↔ Lagerstandort/Terminal/Ort	hoch	offen	DRU_02_RM017_Druckerort.png
DRU_03	6.2 Zuordnung anlegen	RM010 Dokumenttypkonfiguration-Zuordnung	Desktop	Zuordnung je Klient, Partner, Versandart	hoch	offen	DRU_03_RM010_Zuordnung.png
DRU_04	8.2 Am Desktop drucken	WH004 Kontextmenü / RM001	Desktop	Kontextmenü „Drucken“ und Druckdialog RM001 (Lieferschein)	hoch	offen	DRU_04_WH004_RM001_Drucken.png
DRU_05	8.3 Nachdruck	RM018 Berichtsarchiv	Desktop	Archivierte Dokumente mit Vorschau/Nachdruck	mittel	offen	DRU_05_RM018_Berichtsarchiv.png
DRU_06	5.3 Standard-Dokumenttypkonfiguration	RM005	Desktop	Konfiguration mit Layout, Drucker, Kopien, Archivierung	mittel	offen	DRU_06_RM005_Konfiguration.png
DRU_07	5.2 Dokumentlayouts	RM003	Desktop	Layoutliste	niedrig	offen	DRU_07_RM003_Layouts.png
DRU_08	4.3 Druckertypen	RM015	Desktop	Druckertyp (z. B. ZPL-Etikettendrucker)	niedrig	offen	DRU_08_RM015_Druckertyp.png
DRU_09	8.4 Am Touch-Client drucken	LM007 / LM045 Druck-Icon	Touch	Druck-Icon am Touch-Client	mittel	offen	DRU_09_Touch_Drucken.png
DRU_10	3.5 Berechtigungen	UM004	Desktop	Rolle mit Druckrechten	niedrig	offen	DRU_10_UM004_Rechte.png

Tab. 4: Aufgaben Dokumente drucken (Kunde)

5 Manuell ein-/auslagern

ID	Kapitel	Dialog	Client	Was sichtbar	Prio	Status	Datei
MAN_01	4.1 / 4.3 Tablar anfordern	LM040 Buttons (Tablar anfordern, ... und neue Anforderung, Erweitert)	Touch	Symbolleiste LM040 mit deutschen Beschriftungen, Suchmodus	hoch	offen	MAN_01_LM040_Button s.png
MAN_02	3.3 / 5.1 Buchungsschlüssel	LM101 Buchungsschlüssel auswählen	Touch	Liste der Buchungsschlüssel, Feld Grund	hoch	offen	MAN_02_LM101_Buchun gsschluessel.png
MAN_03	3.2 Benutzer, Rollen und Rechte	UM004	Desktop	Rolle mit Rechten für spontane Buchungen	mittel	offen	MAN_03_UM004_Rechte .png
MAN_04	4.5 Tablar senden	LM101 Zugriffsöffnung auswählen	Touch	Verfügbare Zugriffsöffnungen	mittel	offen	MAN_04_LM101_Zugrif fsoeffnung.png
MAN_05	4.7 Tablare verwalten	LM034	Touch	Installieren/Entfernen/ Deinstallieren	niedrig	offen	MAN_05_LM034_Tablar _verwalten.png
MAN_06	5.2 Ohne Box-Zuordnung	LM002 Artikelzuordnung	Touch	Artikel zuordnen, # BME (max.), Artikelzuordnung bestätigen	hoch	offen	MAN_06_LM002_Artike lzuordnung.png
MAN_07	5.4 Große Artikel	LM133	Touch	Großen Artikel auswählen	niedrig	offen	MAN_07_LM133_Grosse r_Artikel.png
MAN_08	5.5 Mit Waage	LM138	Touch	Gewicht und umgerechnete Menge	niedrig	offen	MAN_08_LM138_Waage. png
MAN_09	6.2 Box wird leer	LM002 Rückfrage Zuordnung entfernen	Touch	Ja/Nein-Rückfrage, genauer Wortlaut	mittel	offen	MAN_09_LM002_Box_le er.png
MAN_10	7.1 Konsolidieren	LM002 Verdichten	Touch	Quell- und Zielbox beim Verdichten	mittel	offen	MAN_10_LM002_Verdic hten.png
MAN_11	7.7 LE sperren	SM023	Desktop	LE mit Sperre für Einlagerung/Kommissionierung	niedrig	offen	MAN_11_SM023_Sperre .png
MAN_12	8.1 Spontan zählen	LM002 Inventur durchführen (ohne Bedarf)	Touch	Icon Inventur, gezählte Menge	mittel	offen	MAN_12_LM002_Sponta n_zaehlen.png
MAN_13	8.2 / 7.3 Mobilterminal	Mobilterminal Bestand verteilen / Inventur	Mobil	Erfassungsmaske am Handgerät	niedrig	offen	MAN_13_Mobil_Invent ur.png
MAN_14	9.1 / 9.2 Bedarf anlegen	LM086 / LM087	Touch	Einlager- bzw. Kommissionierbedarf anlegen	mittel	offen	MAN_14_LM086_LM087_ Bedarf.png
MAN_15	2.x Deutsche Oberfläche	Hauptmenü und LM002 (deutsch)	Touch	Ersatz der englischen Sales-Tool-Bilder durch deutsche Oberfläche im Kundenrelease	mittel	offen	MAN_15_Touch_deDE_E rsatz.png

Tab. 5: Aufgaben Manuell ein-/auslagern

6 LE, Kubaturen, Zielplätze

ID	Kapitel	Dialog	Client	Was sichtbar	Prio	Status	Datei
LEK_01	4.2 Boxtyp pflegen	LM058 Boxtyp	Desktop	Felder Ladehilfsmittel, Abmessungen, Tara, Tragfähigkeit	mittel	offen	LEK_01_LM058_Boxtyp.png
LEK_02	4.3 Ladeeinheitenkubatur	MD031	Desktop	Kubatur mit Brutto-/Nettomaßen und Füllgrad	mittel	offen	LEK_02_MD031_Kubatur.png
LEK_03	4.2 Boxtypen importieren	LM061 Registerkarte Konfiguration	Desktop	Laden der Konfigurationsdatei	niedrig	offen	LEK_03_LM061_Konfiguration.png
LEK_04	4.4 LE-Fachtyp	MD002 Verpackungsversion > LE-Fachtyp	Desktop	BME je LE-Fachtyp	niedrig	offen	LEK_04_MD002_LE_Fachtyp.png
LEK_05	4.4 Tablarvorlage	LM014 / LM015 / LM016	Touch	Vorlageneditor, Vorlage laden/speichern	niedrig	offen	LEK_05_LM014_Vorlage.png

Tab. 6: Aufgaben LE, Kubaturen, Zielplätze

7 Zielplätze

ID	Kapitel	Dialog	Client	Was sichtbar	Prio	Status	Datei
ZP_S1	3.1 (Platzhalter S1)	LM065 Kontextmenü	Desktop	Gruppe generieren, Zugriffsöffnung zuordnen, Kommissionierwagen anlegen, löschen	hoch	offen	ZP_S1_LM065.png
ZP_S2	3.2 (Platzhalter S2)	LM088 Registerkarte Zielplatz	Desktop	Reihenfolge, Kennung, Kapazität, Abmessung, gebuchte LE	hoch	offen	ZP_S2_LM088.png
ZP_S3	3.3 (Platzhalter S3)	FW005 Zugriffsöffnungen	Desktop	Mehrfachauswahl	mittel	offen	ZP_S3_FW005.png
ZP_S4	3.5 (Platzhalter S4)	LM045 Ziel-Ladeeinheiten	Touch	Liste + Icons Scannen, Drucken, Rücklagerung, Auslagerung	mittel	offen	ZP_S4_LM045.png
ZP_S5	3.5 (Platzhalter S5)	LM074 Plan-LE	Desktop	Plan-LE eines freigegebenen Bedarfs	niedrig	offen	ZP_S5_LM074.png
ZP_S7	4.3 (Platzhalter S7)	MF105 Registerkarte DC LC gadget	Desktop	Zuordnung Gadget ↔ Zielplatz	mittel	offen	ZP_S7_MF105.png
ZP_S8	4.4 (Platzhalter S8)	LM040 Übersicht Kommissionierwägen + LM151	Touch	Wagen, aktueller Benutzer, Plätze	mittel	offen	ZP_S8_LM040.png
ZP_S9	5.2 (Platzhalter S9)	LM064 Zielplatz-Generator	Desktop	alle Felder ausgefüllt	hoch	offen	ZP_S9_LM064.png
ZP_S10	5.3 (Platzhalter S10)	LM044 + LM106	Touch	Symbolleiste und Generator-Felder	hoch	offen	ZP_S10_LM044.png
ZP_S11	5.4 (Platzhalter S11)	LM107 Lagerplatzkennung	Touch	Lagerplatzkennung, Reihenfolge, Button LE buchen	mittel	offen	ZP_S11_LM107.png
ZP_S12	5.5 (Platzhalter S12)	LM152 Kommissionierwagen	Touch	Wagen mit Lagerfachträgertyp	niedrig	offen	ZP_S12_LM152.png
ZP_S13	7.2 (Platzhalter S13)	LM046 Platzgruppe zuordnen	Touch	Auswahl der Zielplatzgruppe	niedrig	offen	ZP_S13_LM046.png
ZP_S14	7.3 (Platzhalter S14)	LM107 LE buchen + LE entfernen in LM044	Touch	Feld LE-ID, Entfernen-Icon	mittel	offen	ZP_S14_LM107.png
ZP_S15	8.1 (Platzhalter S15)	Rückfrage „Alle entfernen“ (LM044)	Touch	genauer Wortlaut	mittel	offen	ZP_S15_Rueckfrage.png
ZP_S16	9.1 (Platzhalter S16)	MD017 Registerkarten (Kommissionierbedarfsstyp)	Desktop	Zielplatz-/PTL-/Wagen-Optionen	hoch	offen	ZP_S16_MD017.png
ZP_S17	9.2 (Platzhalter S17)	FW028 Filter logimat.picking	Desktop	aktuelle Werte	mittel	offen	ZP_S17_FW028.png
ZP_S18	9.3 (Platzhalter S18)	Systempartner Kommissionierbedarfsquittierung	Desktop	Modus „Wenn Ziel voll“	mittel	offen	ZP_S18_Systempartner.png
ZP_S19	10.1 (Platzhalter S19)	Bedienschnitt „Ziel-LE voll“	Touch	Icon/Dialog, mit dem voll gemeldet wird	hoch	offen	ZP_S19_Bedienschnitt.png
ZP_S20	10.1 (Platzhalter S20)	DI004 ausgehende Nachrichten	Desktop	Satzart der PTL-Quittierung	niedrig	offen	ZP_S20_DI004.png
ZP_S21	11 (Platzhalter S21)	Foto Zielplatz-Etikett	Foto	Inhalt und Barcode	niedrig	offen	ZP_S21_Foto.png
ZP_S6b	4.2 (S6, Ergänzung)	LM002 Pick in Ziel-LE mit Zielplatzanzeige	Touch	Sales-Tool-Bild in v1.2 zeigt keinen Zielplatz; Live-Bild mit Ziel-LE/Zielplatz	mittel	offen	ZP_S6b_LM002_Ziel-LE.png

Tab. 7: Aufgaben Zielplätze